

Remote Desktop

Remote Desktop - lokalen Drucker an RDP-Server weitergeben

Ich nutze RDP über die TERRA Blackbox oder die Blackbox von Team2Work oder ohne Verschlüsselung und würde gerne daheim Rechnungen auf meinem lokalen Drucker drucken, allerdings kann ich nur auf dem am Server angeschlossenen Drucker drucken.

Sie können die RDP-Software so konfigurieren, dass Ihr lokaler Drucker auch am Server erkannt wird.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Normale unverschlüsselte Verbindung oder verschlüsselte Verbindung mit einer Lösung eines Drittanbieters:

Wenn Sie eine Verknüpfung der RDP-Verbindung haben, klicken Sie auf diese mit der rechten Maustaste und dann auf "Bearbeiten".


Wenn Sie direkt die Remotedesktop-Software starten, starten Sie diese.

Nun erscheinen die Einstellungen zu der Verbindung.

Klicken Sie auf "Lokale Ressourcen" (sollten Sie diese nicht sehen, klicken Sie erst auf "Optionen >>")


Dort können Sie bei "Drucker" ein Häkchen setzen, um Ihren Drucker freizugeben.

Remote Desktop



Optional können Sie dort auch Ihre Zwischenablage freigeben, um die Copy & Paste-Funktion zwischen Ihrem PC und Ihrem RDP-Server nutzen zu können. Unter "Weiteres" können Sie Ressourcen wie Smartcard, Schnittstellen und Laufwerke freigeben.

Remote Desktop




Klicken Sie nun auf "Verbinden".

Wenn Sie diese Einstellungen speichern möchten, klicken Sie auf "Allgemein" und dann auf "Speichern".

Remote Desktop


Remotedesktopverbindung



Remotedesktopverbindung

AllgemeinAnzeigeLokale RessourcenProgrammeErweitertLeistung

Anmeldeeinstellungen



Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.

Computer:

blackbox


Benutzername:

BLACKBOX\stephan

Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Terminaldienstgateway-Server werden gespeicherte Anmeldeinformationen verwendet. Sie können diese Anmeldeinformationen [bearbeiten](#) oder [löschen](#).

☐ Immer Anmeldeinformationen anfordern

Verbindungseinstellungen



Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.

SpeichernSpeichern unter...Öffnen...

Verbinden

Abbrechen

Hilfe

Optionen <<

Seite 4 / 7

© 2024 Terra Software GmbH <webmaster@faq.terra-data.eu> | 2024-05-19 18:49

URL: https://faq.terra-data.eu/content/100103/100103/de/remote-desktop-_lokalen-drucker-an-rdp_server-weitergeben.html

Remote Desktop



Blackbox der Firma Team2Work:

Nachdem Sie Ihren SecStick am PC angeschlossen haben, warten Sie, bis Sie Ihren Anmeldebildschirm sehen.

Klicken Sie dort auf "Konfiguration".



Remote Desktop

Im Konfigurationsfenster müssen Sie dann auf "Anwendung" klicken und rechts neben Optionen auf "Einstellungen".

Im Einstellungsfenster sehen Sie dann Ihre RDP-Einstellungen.

Unter dem Punkt "Lokale Geräte" finden Sie Ihre lokalen Ressourcen, setzen Sie an die Geräte ein Häkchen, welche Sie freigeben möchten.

The screenshot shows the 'team2work SEC-Stick Office' configuration window. It has a blue title bar with a close button. The window is divided into several sections:

- Automatisches Login:** Contains two input fields for 'Benutzername:' and 'Passwort:'.
- Profile:** Contains a label 'Bitte wählen Sie ein Profil:' and a dropdown menu currently showing 'Benutzerdefiniert...'.
- Anzeige:** Contains two columns of radio button options: 'Vollbild (Standard)' (selected), 'Fenster', '8 Bit (Geschwindigkeit)', '16 Bit (Standard)', and '24 Bit (Qualität)' (selected). There is also a checked checkbox for 'Statusleiste anzeigen' and a dropdown menu for 'Anzeigequalität optimieren für:' set to 'Qualität'.
- Audio:** Contains two radio button options: 'Ton des Remote-Computers hören (Standard)' (selected) and 'Ton des Remote-Computers nicht hören'.
- Lokale Geräte:** Contains four checkboxes: 'Drucker verbinden' (checked), 'Laufwerke verbinden' (checked), 'serielle Schnittstellen verbinden' (unchecked), and 'Smartcards verbinden' (checked).

At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' (with a floppy disk icon) and 'Schließen' (with a red power button icon).

Drucker wird nicht erkannt

Sollte Ihr Drucker nicht erkannt werden, müssen Sie von der Herstellerseite oder der Hersteller-CD zuerst die Treiber für Ihren Drucker (den Sie z. B. an Ihrem HeimPC angeschlossen haben) auf dem RDP-Server installieren.

Bei der Installation werden Sie nach einem Anschluss gefragt, geben Sie dort

Remote Desktop

einfach LPT1: an.

Eindeutige ID: #582

Verfasser: Terra Support

Letzte Änderung: 2023-07-13 16:29