

Blackbox

Remote Desktop - lokalen Drucker an RDP-Server weitergeben

Ich nutze RDP über die TERRA Blackbox oder die Blackbox von Team2Work oder ohne Verschlüsselung und würde gerne daheim Rechnungen auf meinem lokalen Drucker drucken, allerdings kann ich nur auf dem am Server angeschlossenen Drucker drucken.

Sie können die RDP-Software so konfigurieren, dass Ihr lokaler Drucker auch am Server erkannt wird.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Normale unverschlüsselte Verbindung oder verschlüsselte Verbindung mit einer Lösung eines Drittanbieters:

Wenn Sie eine Verknüpfung der RDP-Verbindung haben, klicken Sie auf diese mit der rechten Maustaste und dann auf "Bearbeiten".


Wenn Sie direkt die Remotedesktop-Software starten, starten Sie diese.

Nun erscheinen die Einstellungen zu der Verbindung.

Klicken Sie auf "Lokale Ressourcen" (sollten Sie diese nicht sehen, klicken Sie erst auf "Optionen >>")


Dort können Sie bei "Drucker" ein Häkchen setzen, um Ihren Drucker freizugeben.

Blackbox



Optional können Sie dort auch Ihre Zwischenablage freigeben, um die Copy & Paste-Funktion zwischen Ihrem PC und Ihrem RDP-Server nutzen zu können. Unter "Weiteres" können Sie Ressourcen wie Smartcard, Schnittstellen und Laufwerke freigeben.

Blackbox



Klicken Sie nun auf "Verbinden".

Wenn Sie diese Einstellungen speichern möchten, klicken Sie auf "Allgemein" und dann auf "Speichern".

Blackbox

Remotedesktopverbindung

Remotedesktopverbindung

Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Programme Erweitert Leistung

Anmeldeeinstellungen

Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.

Computer: blackbox

Benutzername: BLACKBOX\stephan

Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Terminaldienstgateway-Server werden gespeicherte Anmeldeinformationen verwendet. Sie können diese Anmeldeinformationen [bearbeiten](#) oder [löschen](#).

☐ Immer Anmeldeinformationen anfordern

Verbindungseinstellungen

Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.

Speichern Speichern unter... Öffnen...

Verbinden Abbrechen Hilfe Optionen <<

Blackbox



Blackbox der Firma Team2Work:

Nachdem Sie Ihren SecStick am PC angeschlossen haben, warten Sie, bis Sie Ihren Anmeldebildschirm sehen.

Klicken Sie dort auf "Konfiguration".



Blackbox

Im Konfigurationsfenster müssen Sie dann auf "Anwendung" klicken und rechts neben Optionen auf "Einstellungen".

Im Einstellungsfenster sehen Sie dann Ihre RDP-Einstellungen.

Unter dem Punkt "Lokale Geräte" finden Sie Ihre lokalen Ressourcen, setzen Sie an die Geräte ein Häkchen, welche Sie freigeben möchten.

The screenshot shows the 'team2work SEC-Stick Office' configuration window. It has a blue title bar with a close button. The window is divided into several sections: 'Automatisches Login' with fields for 'Benutzername:' and 'Passwort:'. 'Profile' with a dropdown menu showing 'Benutzerdefiniert...'. 'Anzeige' with radio buttons for 'Vollbild (Standard)', 'Fenster', and 'Statusleiste anzeigen' (checked), and color depth options '8 Bit (Geschwindigkeit)', '16 Bit (Standard)', and '24 Bit (Qualität)' (selected). A dropdown for 'Anzeigequalität optimieren für:' is set to 'Qualität'. 'Audio' with radio buttons for 'Ton des Remote-Computers hören (Standard)' and 'Ton des Remote-Computers nicht hören'. 'Lokale Geräte' with checkboxes for 'Drucker verbinden' (checked), 'Laufwerke verbinden' (checked), 'serielle Schnittstellen verbinden' (unchecked), and 'Smartcards verbinden' (checked). At the bottom are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Schließen' (Close).

Drucker wird nicht erkannt

Sollte Ihr Drucker nicht erkannt werden, müssen Sie von der Herstellerseite oder der Hersteller-CD zuerst die Treiber für Ihren Drucker (den Sie z. B. an Ihrem HeimPC angeschlossen haben) auf dem RDP-Server installieren.

Bei der Installation werden Sie nach einem Anschluss gefragt, geben Sie dort

Blackbox

einfach LPT1: an.

Eindeutige ID: #582

Verfasser: Terra Support

Letzte Änderung: 2023-07-13 16:29